


MODECOM FREETAB 2099

Aktualizace programového vybavení >>> Android 4.0.4 ICS >>> **Version 1**


- Před aktualizací nabijte tablet
- Aktualizace vymaže všechna data z přístroje
- Prosím, proveďte aktualizaci procesu v souladu s pokyny
- Chcete-li provést aktualizaci, budete potřebovat stolního počítače nebo laptopu počítač a čtečku paměťových karet spolu s microSD paměťové karty

První spuštění zařízení po aktualizaci může trvat o něco déle než normálně (několik minut), pokud je to spojené s instalací komponentů.

1. Připravte si čtečku paměťových karet a microSD paměťovou kartu s kapacitou alespoň 1GB
2. Z následujícího odkazu si stáhněte soubor obsahující složku aktualizace softwarovou verzi
http://freetab.eu/softy/ENG/Tablets/FreeTAB_2099/Firmware/Android_4.0.4/Version_1/CZ/Firmware_2099_android_4.0.4_version_1.zip
3. Odzipujte soubor **Firmware_2099_android_4.0.4_version_1.zip** k počítači nebo notebooku, vytvořte složku s názvem Firmware_2099_android_4.0.4_version_1
4. Vložte kartu microSD do čtečky a připojte jej k počítači
5. Přejděte do adresáře a kopírovat Firmware_2099_android_4.0.4_wersja_1 pomocí čtečky paměťových karet **update.img** souboru na paměťovou kartu microSD
6. Zapněte tabletu a zavést systém, vložte kartu microSD do slotu pro paměťovou kartu, na obrazovce se zeptá ke spuštění procesu aktualizace, klepněte na tlačítko **Install**



7. Instalační procedura trvá přibližně 5 minut po startu systému se automaticky spustí



Aktualizace byla úspěšně nainstalována, odstraňte soubor update.img s paměťovou kartu microSD

