


MODECOM FREETAB 2099

Aktualizacja Firmware >>> Android 4.0.4 ICS >>> **wersja 1**

- Przed wykonaniem aktualizacji naładuj tablet
- Aktualizacja kasuje wszystkie dane z urządzenia
- Proces aktualizacji proszę przeprowadzić zgodnie z instrukcją
- Do wykonania aktualizacji potrzebny będzie komputer stacjonarny lub laptop oraz czytnik kart pamięci wraz z kartą pamięci microSD min.1GB
- Po wykonaniu całej procedury aktualizacji, wyczyść kartę pamięci microSD

Pierwsze uruchomienie urządzenia po aktualizacji może trwać nieco dłużej niż normalne uruchomienie (do kilku minut) i jest związane z instalacją składników.

1. Przygotuj czytnik kart pamięci oraz kartę pamięci typu microSD o pojemności minimum 1GB
2. Kliknij na poniższy link, aby pobrać spakowany plik z aktualizacją Android 4.0.4 wersja 1
http://freetab.eu/softy/ENG/Tablets/FreeTAB_2099/Firmware/Android_4.0.4/Version_1/PL/Firmware_2099_android_4.0.4_wersja_1.zip
3. Rozpakuj plik **Firmware_2099_android_4.0.4_wersja_1.zip** na dysk komputera lub laptopa, zostanie utworzony katalog o nazwie Firmware_2099_android_4.0.4_wersja_1
4. Umieść kartę microSD w czytniku i podłącz go do komputera
5. Wejdź do katalogu Firmware_2099_android_4.0.4_wersja_1 i skopiuj za pomocą czytnika kart pamięci plik **update.img** na kartę pamięci microSD
6. Włącz tablet i uruchom system, następnie włóż kartę pamięci microSD do slotu kart pamięci, na ekranie pojawi się pytanie czy uruchomić procedurę aktualizacji, kliknij **Install**



7. Procedura instalacji trwa ok. 5 minut, po jej zakończeniu system uruchomi się automatycznie



Aktualizacja została pomyślnie zainstalowana, skasuj plik update.img z karty pamięci microSD

