


MODECOM FREETAB 2099

Обновление прошивки >>> Android 4.0.4 ICS >>> версия 1


- Перед обновлением зарядить планшет
- Обновите стирает все данные с устройства
- Пожалуйста, обновите осуществляется в соответствии с инструкциями
- Чтобы выполнить обновление, то вам нужно настольного компьютера или ноутбука и кард-ридера, а также памяти MicroSD карт

Первый запуск устройства после обновления может занять немного больше времени, чем обычно, чтобы начать и связан установки компонентов.

-
1. Подготовьте устройство чтения карт памяти и карта памяти MicroSD емкостью не менее 1 ГБ
 2. Нажмите на ссылку ниже, чтобы загрузить архивный файл с обновлением Android 4.0.4
http://freetab.eu/softy/ENG/Tablets/FreeTAB_2099/Firmware/Android_4.0.4/Version_1/RU/Firmware_2099_android_4.0.4_version_1.zip
 3. Распакуйте файл **Firmware_2096_android_4.1.1_version_1.zip** на компьютер или ноутбук, создаст каталог с именем Firmware_2096_android_4.1.1_version_1
 4. Вставьте карту памяти MicroSD в считывающее устройство и подключить его к компьютеру
 5. Перейдите в каталог, и копию Firmware_2099_android_4.0.4_wersja_1 помощью устройства чтения карт памяти **update.img** файл на карту MicroSD
 6. Включите планшет и загрузить систему, затем вставьте карту MicroSD в слот для карты памяти, на экране будет просить вас, чтобы начать процесс обновления, нажмите **Install**



7. Процедура установки занимает около 5 минут после запуска системы автоматически



Обновление успешно установлено, удалите файл update.img с карты памяти MicroSD

