


# MODECOM FREETAB 2099

Aktualizace programového vybavení >>> Android 4.0.4 ICS >>> **Version 1**

- Pred aktualizáciou nabite tablet
- Aktualizácia vymaže všetky dáta z prístroja
- Prosím, vykonajte aktualizáciu procesu v súlade s pokynmi
- Ak chcete vykonať aktualizáciu, budete potrebovať stolný počítač alebo notebook a čítačka kariet spolu s microSD pamäťové karty

První spuštění zařízení po aktualizaci může trvat o něco déle než normálně (několik minut), pokud je to spojené s instalací komponentů.

- 
1. Připravte si čtečku paměťových karet a microSD paměťovou kartu s kapacitou alespoň 1GB
  2. Z nasledujúceho odkazu si stiahnite súbor obsahujúci zložku aktualizácie softvérovú verziu  
[http://freetab.eu/softy/ENG/Tablets/FreeTAB\\_2099/Firmware/Android\\_4.0.4/Version\\_1/SK/Firmware\\_2099\\_android\\_4.0.4\\_version\\_1.zip](http://freetab.eu/softy/ENG/Tablets/FreeTAB_2099/Firmware/Android_4.0.4/Version_1/SK/Firmware_2099_android_4.0.4_version_1.zip)
  3. Odzipujte súbor **Firmware\_2099\_android\_4.0.4\_version\_1.zip** na vašom počítači alebo notebooku, vytvorte priečinok s názvom Firmware\_1002\_android\_4.0.4\_version\_1
  4. Vložte kartu microSD do čítačky a pripojte ho k počítaču
  5. Prejdite do adresára a kopírovať Firmware\_2099\_android\_4.0.4\_wersja\_1 pomocou čítačky pamäťových kariet **update.img** súboru na pamäťovú kartu microSD
  6. Zapnite tabletu a zaviesť systém, vložte kartu microSD do slotu pre pamäťovú kartu, na obrazovke sa spýta na spustenie procesu aktualizácie, kliknite na tlačidlo **Install**



7. Inštalačný procedúra trvá približne 5 minút po štarte systému sa automaticky spustí



Aktualizácia bola úspešne nainštalovaná, odstráňte súbor update.img s pamäťovú kartu microSD

